

Настройка Remote Desktop Protocol в Windows 7



В этой статье я расскажу, как настроить удаленный доступ на компьютере под управлением Windows 7 и как потом подключиться к этому компьютеру из вне. Что бы включить удаленный доступ на компьютере под управлением Windows 7:

1. Зайдите в

Панель управления Система и безопасность Система

и выберите пункт

Настройка удаленного доступа

. В появившемся окне поставьте галочку напротив опции

"Разрешать подключения от компьютеров с любой версией удаленного рабочего стола"

.

2. Далее необходимо задать разрешения для пользователей которые будут иметь удаленный доступ к компьютеру. Для этого зайдём в **Панель управления Система и безопасность Администрирование**

и выберем

Управление компьютером

или с помощью команды (lusrmgr.msc) . В данном окне раскройте каталог

Локальные пользователи и группы

. На данный момент клиенты смогут подключиться к компьютеру через Remote Desktop Connection используя учетку пользователя если она состоит в группе

"Администраторы"

на локальном компьютере. Если же необходимо дать разрешение для пользователей не обладающих правами лок. администратора на данном компьютере, то следует добавить их в группу

"Пользователи удаленного рабочего стола"

.

Автор:
19.12.14 16:28 -

Пользователям с «пустыми» паролями запрещены удаленные подключения не зависимо от установленных разрешений . Задайте для таких пользователей пароль.

В ОС Windows 7 можно настроить доступ по RDP и без пароля. Если вы хотите иметь доступ с пустым паролем, то для этого нужно запустить локальную политику (gpedit.msc) и перейти в раздел: **локальный компьютер -> конфигурация windows -> параметры безопасности -> локальные политики -> параметры безопасности ->** выбрать опцию

"Учетные записи: Разрешить использование пустых паролей только при консольном входе"

и задать ей параметр

Отключен

. Конечно же данный подход небезопасный, особенно если будет открыт доступ на компьютер из внешнего мира.

3. Следующий шаг — настройка брандмауэра Windows. Необходимо открыть порт TCP 3389 (по умолчанию) для входящих подключений. Перейдите в раздел

Панель управления Система и безопасность Брандмауэр Windows

и выберите пункт

Дополнительные параметры

. Выбираем

Правила для входящих подключений

и включаем правило

"Дистанционное управление рабочим столом (TCP - входящий)"

источник:

<http://osopen.ru/windows-7/nastroyka-sistemy-win7/155-nastroyka-remote-desktop-protocol-v-windows-7.html>

{jcomments on}