

Установка торрент-клиента Transmission

на маршрутизатор с DD-WRT

From DD-WRT Wiki

Сначала нужно подключить к маршрутизатору флешку/внешний HDD и подготовить его для установки optware-пакетов. Инструкцию см. здесь: [Установка Samba на маршрутизатор с DD-WRT](#),
нужно воспроизвести пункты с 1 по 10.

Далее устанавливаем transmission:

```
root@DD-WRT:~# ipkg-opt update
Downloading http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/ddwrt/cross/stable/Packages.gz
Inflating http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/ddwrt/cross/stable/Packages.gz
Updated list of available packages in /opt/lib/ipkg/lists/optware
Successfully terminated.
```

```
root@DD-WRT:~# ipkg-opt install transmission
Upgrading transmission on /opt/ from 1.41b4-1 to 1.42-1...
Downloading http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/ddwrt/cross/stable/transmission\_1.42-1\_mipsel.ipk
Configuring transmission
Successfully terminated.
```

Далее заставляем transmission стартовать при загрузке роутера. Это можно сделать разными способами. Например, добавить команду в скрипт автозагрузки через веб-интерфейс. Мне показалось более удобным использовать скрипт optware.startup.

Автор: adm

09.09.11 11:09 - Последнее обновление 09.09.11 11:14

Открываем его для редактирования:

```
vi /jffs/etc/config/optware.startup
```

и добавляем строчку:

```
/opt/bin/transmission-daemon -a 192.168.1.* -g /opt/etc/trasmission -f -p 9091 -w /mnt &
```

IP-адреса, порты и каталоги, ес-сно, нужно задавать те, которые реально будут использоваться.

Затем перезагружаем маршрутизатор, заходим по адресу: <http://192.168.1.1:9091> и видим web-интерфейс transmission. Думаю, с ним можно разобраться без проблем...

asmedin

Следует иметь в виду, что transmission хранит конфигурационные файлы в

```
$HOME/.config/transmission-daemon
```

Но, в DD-WRT, по умолчанию:

```
$HOME="/tmp/root"
```

соответственно, настройки не сохраняются. Для того, чтобы это дело исправить, запускаем демона с флажком "-g":

```
/opt/bin/transmission-daemon -a 192.168.1.103 -g /opt/etc/trasmission -f -p 9091 -w /mnt
```

В качестве клиента очень удобно использовать [Transmission Remote GUI](#)

Автор: adm

09.09.11 11:09 - Последнее обновление 09.09.11 11:14

и все работает, как надо =))

Источник

1. <http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic.php?p=244558#244558>
2. <http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic.php?p=242163#242163>

Retrieved from "http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_Transmission_%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%81_DD-WRT"

Category : [Русская документация](#)

оригинал: [ТУТ](#)

ссылка на статью: http://thin.kiev.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=412:dd-wrt&catid=71:dir-320-&Itemid=87

{comments on}